

Patron

Crossbody/Belt bag

Peut être croché avec fil simple ou double.



Crocheté en Cosy – un mélange de coton superbement doux de haute qualité qui ne se déforme pas. 60% Coton/40% Acrylique. 50 g/100 m.



Dimensions: 28 x 17 x 9 cm/Cosy 200 g.
Fermeture éclair: 25 cm.
Crocheter le plus serré possible avec un crochet 4,0 mm.
Fil double: 16 demi-br/10 cm.



Gris

Dimensions: 22 x 12 x 8 cm/Cosy 75 g.

Fermeture éclair: 20 cm.

Crocheter le plus serré possible avec un crochet 3,0 mm.

Fil simple: 21 demi-br/10 cm.

Terracotta

Dimensions: 28 x 17 x 9 cm/Cosy 200 g.

Fermeture éclair: 25 cm.

Crocheter le plus serré possible avec un crochet 3,5 mm.

Fil double: 17 demi-br/10 cm.

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019



*Dimensions: 28 x 16 x 10 cm/Cosy 125 g.
 Fermeture éclair: 25 cm.
 Crocheter légèrement lâche avec un crochet 4,0 mm.
 Fil simple: 16,5 demi-br/10 cm.*

Même lorsqu'un sac est croché avec la même taille de crochet, la taille finale peut varier de façon significative en comparaison à un autre sac travaillé avec la même taille de crochet. La façon de crocheter (lâche ou serré) a un impact visible sur le résultat final.

Les modèles montrés sont travaillés tant au fil simple qu'au fil double respectivement.

L'avantage du fil double réside dans le fait que le sac sera plus fort, plus épais et gardera mieux sa forme. La doublure n'est pas indispensable, cependant pour le meilleur fini nous recommandons de ne pas l'omettre.


L'avantage du fil simple réside dans la légèreté du sac – cependant moins résistant. Afin de donner plus de résistance et stabilité de forme au sac, nous recommandons vivement d'insérer une doublure, par exemple en feutrine.

Abréviations et définitions


m	Maille(s)
bc	Boucle centre
chaîn	Chaînette / maille en l'air
chain-tour	Chaînette tournante, une chaînette puis tourner le travail
mc	Maille coulée
ms	Maille serrée
br	Bride
demi-br	Demi-bride où le crochet est passé dans <u>les 3 boucles visibles</u> (Voir dessin).
2 demi-br aug	Augmentation (2 demi-br en une m)
2 demi-br ens	Diminution (2 demi-br crochetées ensemble)
	Toutes les augmentations et diminutions de demi-br sont travaillées en passant par les 3 boucles.
* ... *	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit être répété tout au long du rang/cycle.
(..)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles.

NOTE : Les boucles sont aussi appelées mailles dans certains patrons
 – boucles et mailles sont le même concept.

La partie en rond sera un peu déformée, ondulant. En poursuivant vous pouvez voir ce qui se passe, 4 « couches de gâteau » deviennent le haut du sac et les 6 autres la partie arrière.



demi-br passant par 2 boucles
 Demi-bride où le crochet doit être passé dans seulement 2 boucles.



demi-br passant par 3 boucles
 Demi-bride où le crochet est passé dans les 3 boucles visibles.

Crossbody/Belt bag

L'arrière



Chaque tour se termine avec mc dans la 1ère m et 1 chaîn.

- 1.) bc avec 10 demi-br (10)

Pour toutes les demi-br suivantes le crochet doit être passé par les 3 boucles.

- | | | |
|------|-----------------------------|-------|
| 2.) | *2 demi-br aug* | (20) |
| 3.) | *1 demi-br, 2 demi-br aug* | (30) |
| 4.) | *2 demi-br, 2 demi-br aug* | (40) |
| 5.) | *3 demi-br, 2 demi-br aug* | (50) |
| 6.) | *4 demi-br, 2 demi-br aug* | (60) |
| 7.) | *5 demi-br, 2 demi-br aug* | (70) |
| 8.) | *6 demi-br, 2 demi-br aug* | (80) |
| 9.) | *7 demi-br, 2 demi-br aug* | (90) |
| 10.) | *8 demi-br, 2 demi-br aug* | (100) |
| 11.) | *9 demi-br, 2 demi-br aug* | (110) |
| 12.) | *10 demi-br, 2 demi-br aug* | (120) |
| 13.) | *11 demi-br, 2 demi-br aug* | (130) |
| 14.) | *12 demi-br, 2 demi-br aug* | (140) |
| 15.) | *13 demi-br, 2 demi-br aug* | (150) |

Le devant



Crocheter comme suite de l'arrière.

A partir d'ici, l'on travaille en rangs.

- 16.) 2 chaîn, 9 demi-br (**le crochet doit être passé par les 3 boucles**),
40 chaîn, sauter 40 m,
9 demi-br (**le crochet doit être passé par les 3 boucles**), 2 chaîn-tour

Les 40 m sautées représentent l'ouverture du sac. C'est ici que la fermeture éclair sera cousue.

- 17.) 9 demi-br (**le crochet doit être passé par les 3 boucles**),
40 demi-br sur chaîn,
9 demi-br (**le crochet doit être passé par les 3 boucles**), 2 chaîn tour (58)

Pour toutes les demi-br suivantes le crochet doit être passé par les 3 boucles.

- | | | |
|------|---|------|
| 18.) | 58 demi-br, 2 chaîn-tour | (58) |
| 19.) | 1 demi-br dans la 2e m, 54 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaîn-tour | (56) |
| 20.) | 56 demi-br, 2 chaîn-tour | (56) |
| 21.) | 1 demi-br dans la 2e m, 52 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaîn-tour | (54) |
| 22.) | 54 demi-br, 2 chaîn-tour | (54) |
| 23.) | 1 demi-br dans la 2e m, 50 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaîn-tour | (52) |

- | | | |
|------|---|------|
| 24.) | 52 demi-br, 2 chaî-tour | (52) |
| 25.) | 1 demi-br dans la 2e m, 48 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (50) |
| 26.) | 1 demi-br dans la 2e m, 46 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (48) |
| 27.) | 1 demi-br dans la 2e m, 44 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (46) |
| 28.) | 1 demi-br dans la 2e m, 42 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (44) |
| 29.) | 1 demi-br dans la 2e m, 40 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (42) |
| 30.) | 1 demi-br dans la 2e m, 38 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (40) |
| 31.) | 1 demi-br dans la 2e m, 36 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (38) |
| 32.) | 1 demi-br dans la 2e m, 34 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (36) |
| 33.) | 1 demi-br dans la 2e m, 32 demi-br, 2 demi-br ens, 2 chaî-tour | (34) |
| 34.) | 1 demi-br dans la 2e m, 2 demi-br ens, 26 demi-br,
(2 demi-br ens) x 2, 2 chaî-tour | (30) |
| 35.) | 1 demi-br dans la 2e m, 2 demi-br ens, 22 demi-br,
(2 demi-br ens) x 2, 2 chaî-tour | (26) |
| 36.) | 1 demi-br dans la 2e m, (2 demi-br ens) x 2, 14 demi-br,
(2 demi-br ens) x 3, 1 chaî-tour | (20) |
| 37.) | 1 ms dans la 2e m, (2 demi-br ens) x 2, 2 demi-br,
4 br (<i>passé par les 3 boucles</i>), 2 demi-br, (2 demi-br ens) x 2, 1 mc | (14) |

Attacher le fil au début de la partie de devant (rang 16).

Crocheter des ms sur toute la bordure de la partie du devant.

Essayer d'obtenir environ 90 ms (38 ms d'un côté, 14 ms au fond, 38 ms de l'autre côté).

Poursuivre avec des ms autour du bord (dos du sac).

Assembler le devant et le dos du sac avec des épingles.

Crocheter les deux morceaux ensemble avec des mc.

Bordure dentelle

Pour la bordure dentelle crocheter 1 ms, 3 chaîn, 3 ms, 3 chaîn.

Arrêter les fils. La partie crochet du sac est maintenant terminée et est prête pour assemblage et ajout de la doublure, de la fermeture éclair, des sangles, etc.



Bon à savoir

Taille du crochet + tension

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet - Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet.



Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac - anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

Go handmade
quality design in a unique style